

Порядок установки DirectumRX

Установка клиентского приложения

Порядок установки клиентского приложения при помощи ClickOnce:

1. Перейдите по ссылке, указанной в письме с реквизитами доступа.
2. Приложение будет скачано и автоматически начнет установку.
3. По завершении установки на рабочем столе появится ярлык клиентского приложения.

Примечание: При каждом запуске приложения клиент проверяет обновления и при необходимости скачивает и устанавливает их на ПК пользователя.

Требования к клиентскому оборудованию

Компьютеры, на которые будет установлено клиентское приложение DirectumRX, должны удовлетворять определенным требованиям.

В таблице приведены минимальные и рекомендуемые требования. Рекомендуемые требования выделены **жирным шрифтом**.

Компонент	Требование
Процессор	Intel Core Duo 1,8 ГГц и выше
Память (ОЗУ)	2 Гб и выше
Свободное место на жестком диске	Для установки системы не менее 2 Гб При работе с системой не менее 100 Мб
ОС	Microsoft Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2 32- или 64-разрядная версия Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP1 32- или 64-разрядная версия Microsoft Windows 8/8.1 Pro/Enterprise 32- или 64-разрядная версия Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 64-разрядная Microsoft Windows Server 2008 SP2 32- или 64-разрядная версия Microsoft Windows Server 2012/2012R2 64-разрядная версия
Браузер (требования для работы со справкой)	Mozilla Firefox 24.0 и выше Microsoft Internet Explorer 8.0 и выше Opera 17 и выше Google Chrome 31.0 и выше
Прочее	Microsoft .NET Framework 4.5 Приложения для работы с документами, хранящимися в DirectumRX Для работы клиентского приложения требуется возможность подключения к Интернет по протоколам HTTP (порт 80) и HTTPS (порт 443)

Рекомендуемое разрешение экрана 1280x960 и выше. При установке разрешения ниже указанного некоторые элементы системы могут не поместиться на экран.

Основным протоколом работы является протокол HTTPS.